



Outlook

ここでは Windows11 の「Outlook」でのメールアカウントの設定（IMAP）についてご紹介します。

- ① Windows11 のスタートメニューから
「すべて >」をクリックして「Outlook」
を起動します。



- ② 「メールアドレス」に「メールアドレス」を
入力して、「続行」をクリックします。



- ③ 「表示数を増やす」を選択し、
「プロバイダーを選択」を選択します。



POP
メールアドレス

パスワード * ①

パスワードを忘れた場合

表示数を増やす

おすすめの設定を使用する

POP 受信サーバー * ポート *

995

セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨)

続行 **プロバイダーを選択**

- ④ 「IMAP」を選択します。



メール プロバイダーの選択
メールアドレス

@outlook.com、@live.com、@hotmail.com

Gmail

Yahoo

iCloud

IMAP

POP

キャンセル

- ⑤ 「パスワード」には「パスワード」を入力し、「おすすめの設定を使用する」の設定を外します。

「IMAP 受信サーバー」には「IMAP サーバ」を入力します。

(例 : imap.ucom.ne.jp、
imap.wh.qit.ne.jp 等

「ポート」には「993」を入力します。

「セキュア接続タイプ」は「SSL/TLS (推奨)」を選択します。

IMAP
メールアドレス

パスワード * ⓘ
パスワード

パスワードを忘れた場合

表示数を増やす

おすすめの設定を使用する

IMAP 受信サーバー * ポート *
IMAPサーバ 993

セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨)

続行 プロバイダーを選択

- ⑥ 「SMTP ユーザー名」には「メールアドレス」を入力します。

「ポート」には「465」を入力します。

「SMTP 送信サーバー」には「SMTP サーバ」を入力します。

(例 : smtp.ucom.ne.jp、
smtp.wh.qit.ne.jp 等

「セキュア接続タイプ」は「SSL/TLS (推奨)」を選択します。

「続行」をクリックします。

IMAP
メールアドレス

SMTPユーザー名 *
メールアドレス

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバー * ポート *
SMTPサーバ 465

セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨)

続行 プロバイダーを選択

⑦ 「続行」をクリックします。



⑧ 設定中は右のような画面が表示されます。



⑨ 設定が完了すると右の画面が表示されます。

