



Outlook

ここでは Windows11 の「Outlook」でのメールアカウントの設定 (POP) についてご紹介します。

- ① Windows11 のスタートメニューから
「すべて >」をクリックして「Outlook」を
起動します。



- ② 「メールアドレス」に「メールアドレス」を
入力して、「続行」をクリックします。



- ③ 「表示数を増やす」を選択し、
「おすすめの設定を使用する」を外します。

「パスワード」には
「パスワード」を入力します。

「POP 受信サーバー」には
「POP サーバ」を入力します。

(例 : pop.ucom.ne.jp、
pop.wh.qit.ne.jp 等

「ポート」には「995」を入力します。

「セキュア接続タイプ」は
「SSL/TLS (推奨)」を選択します。



The screenshot shows a web form titled "POP" for configuring an email address. The form includes the following fields and options:

- メールアドレス (Email Address)
- パスワード * ① (Password * ①) - Input field containing "パスワード" (Password)
- パスワードを忘れた場合 (Forgot Password)
- 表示数を増やす (Increase display count) - Toggle switch (ON)
- おすすめの設定を使用する (Use recommended settings) - Toggle switch (OFF)
- POP 受信サーバー * (POP receiving server) - Input field containing "POPサーバ" (POP server)
- ポート * (Port) - Input field containing "995"
- セキュア接続タイプ (Secure connection type) - Dropdown menu with "SSL / TLS (推奨)" (SSL / TLS (Recommended)) selected
- 続行 (Next) button
- プロバイダーを選択 (Select provider) button

※ご利用のメールアドレスにより、「POP サーバ」
及び「ポート」等が異なります。詳しくは「メー
ルソフトの設定値一覧」にて、ご利用のメー
ルアドレスの設定値をご確認ください。

④ 「SMTP ユーザー名」には
「メールアドレス」を入力します。

「ポート」には「465」を入力します。

「SMTP 送信サーバー」には
「SMTP サーバ」を入力します。

(例 : smtp.ucom.ne.jp、
smtp.wh.qit.ne.jp 等

「セキュア接続タイプ」は「SSL/TLS (推奨)」
を選択します。

※ご利用のメールアドレスにより、「SMTP サー
バ」及び「ポート」等が異なります。詳しくは「メ
ールソフトの設定値一覧」にて、ご利用のメール
アドレスの設定値をご確認ください。

「続行」をクリックします。

POP
メールアドレス

SMTPユーザー名 *
メールアドレス

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを入力してください。

SMTP送信サーバー * ポート *
SMTPサーバ 465

セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨)

続行 プロバイダーを選択

⑤ 「続行」をクリックします。

POP アカウントを同期する

メールアドレス

POP アカウントを Outlook に追加するには、
メールを Microsoft Cloud と同期する必要があります。
Outlook で作成した連絡先とイベント
は、Microsoft Cloud に保存されます。 [詳細
情報](#)

続行 キャンセル

⑥ 設定中は右のような画面が表示されます。



⑦ 設定が完了すると右の画面が表示されます。

