


Outlook (Classic)


ここでは Windows11 の「Outlook (classic)」でのメールアカウントの設定 (POP) についてご紹介
します。

- ① Windows11 のスタートメニューから
「すべて >」をクリックして「Outlook
(classic)」を起動します。



- ② 右の画面が表示された場合、「ファイル」から
「アカウントの設定」を選択します。

「アカウント設定」が表示されたら
「メール」⇒「新規」をクリックします。



- ③ 「メールアドレス」に「メールアドレス」を入力します。

「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックをし、「接続」をクリックします。

Outlook

メール アドレス
メールアドレス

詳細オプション
 自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

- ④ 「詳細設定」が表示をされたら、「POP」をクリックします。

Outlook

詳細設定

Microsoft 365 Outlook.com Exchange Google

POP IMAP Exchange 2013 以前

[前に戻る](#)

⑤ 「POP アカウントの設定」が表示された場合

「受信メール サーバー」には

「POP サーバ」を入力します。

(例 : pop.ucom.ne.jp、

pop.wh.qit.ne.jp 等

「ポート」には「995」を入力します。

「このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要」をチェックします。

「送信メール サーバー」には

「SMTP サーバ」を入力します。

(例 : smtp.ucom.ne.jp、


smtp.wh.qit.ne.jp 等

「ポート」には「465」を入力します。


「暗号化方法」は「SSL/TLS」を選択します。

「次へ」をクリックします。


- ⑥ パスワードを入力して、接続をクリックします。



- ⑦ 「次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください」が表示された場合
「ユーザー名」に「メールアドレス」を入力して、「OK」をクリックします。




- ⑧ 右の画面が表示された場合
「いいえ」をクリックします。




⑨ 右の画面が表示された場合

「アカウント設定の変更」をクリックして
「POP アカウントの設定」を⑤と⑥の設定を
行います。



⑩ 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックをはずして、「完了」をクリックします。



⑪ 右の画面が表示されたら、設定は完了です。

