


Outlook (classic)

ここでは Windows11 の「Outlook (classic)」でのメールアカウントの設定 (IMAP) についてご紹介
します。


- ① Windows11 のスタートメニューから
「すべて >」をクリックして「Outlook
(classic)」を起動します。



- ② 右の画面が表示された場合、「ファイル」から
「アカウントの設定」を選択します。


「アカウント設定」が表示されたら

「メール」⇒「新規」をクリックします。




- ③ 「メールアドレス」に「メールアドレス」を入力します。

「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックをし、「接続」をクリックします。



- ④ 「詳細設定」が表示をされたら、「IMAP」をクリックします。



⑤ 「IMAP アカウントの設定」が表示されたら

「IMAP 受信サーバー」には

「IMAP サーバ」を入力します。

(例 : imap.ucom.ne.jp、

imap.wh.qit.ne.jp 等

「ポート」には「993」を入力します。

「暗号化方法」は「SSL/TLS」を選択します。

「送信メール サーバー」には

「SMTP サーバ」を入力します。

(例 : smtp.ucom.ne.jp、

smtp.wh.qit.ne.jp 等

「ポート」には「465」を入力します。

「暗号化方法」は「SSL/TLS」を選択します。

「次へ」をクリックします。

IMAP アカウントの設定 (別のユーザー)

メールアドレス

受信メール

サーバー IMAPサーバ ポート 993

暗号化方法 SSL/TLS

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー SMTPサーバ ポート 465

暗号化方法 SSL/TLS


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

前に戻る 次へ

- ⑥ 「パスワード」に「パスワード」を入力して、「接続」をクリックします。



- ⑦ 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックをはずして、「完了」をクリックします。



- ⑧ 右の画面が表示されたら、設定は完了です。

